


Microsoft Outlook 2013 Manuelle Konfiguration für POP oder IMAP

Outlook öffnen und unter „Datei“ „Konto hinzufügen“ wählen

Manuelle Konfiguration wählen. Danach die Einstellung „POP oder IMAP“ wählen.



Ihr Name: Tragen Sie hier Ihren Namen ein. Dieses Feld kann bei Bedarf auch leer gelassen werden. Wenn dieses Feld leer ist, sieht der Empfänger Ihrer E-Mails jeweils nur die E-Mail-Adresse als Absender, ansonsten sieht er auch den Namen, den Sie dort eingetragen haben.

E-Mail-Adresse: Geben Sie die einzurichtende E-Mail-Adresse ein. Diese haben sie normalerweise von ihrem Administrator erhalten.

Kontotyp: Wählen Sie «POP3» oder «IMAP» aus.

Je nach gewähltem Protokoll verändern sich die Eingabe Masken entsprechend.

IMAP: Soll die E-Mailadresse von verschiedenen Geräten wie Computer, Tablet und Smartphone abgerufen werden empfehlen Ihnen IMAP. Bei IMAP bleiben die E-Mails auf dem Server gespeichert. Mit dem Protokoll IMAP benötigt man eine permanente Internetverbindung um auf das Konto zugreifen zu können. Wie lange die Nachrichten auf dem Server bleiben kann mit dem Offlinemodus eingestellt werden. Im obigen Beispiel werden diese nach 24 Monaten gelöscht.

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: 24 Monate

< Zurück

POP3: Bei POP3 werden die E-Mails nach dem Herunterladen auf den Computer auf dem Server gelöscht. Wann die Nachrichten vom Server gelöscht werden sollen kann man unter „Weitere Einstellungen“, „Erweitert“ einstellen.

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

< Zurück

Posteingangsserver: Geben Sie «login-3.loginserver.ch» ein. So wird gewährleistet, dass das SSL-Zertifikat von korrekt abgefragt wird und keine Zertifikatswarnung ausgegeben wird.


Postausgangsserver: Geben Sie den gleichen Wert ein wie beim Posteingangsserver.

Benutzername: Geben Sie die einzurichtende E-Mail-Adresse als Benutzernamen ein.

Sollte dies ein Fehler verursachen geben sie den Postfachnamen (Beispiel: web123p1) ein.


Kennwort: Das Kennwort, welches Sie für die jeweilige E-Mail-Adresse vom Administrator erhalten haben. Falls Ihnen das Kennwort nicht bekannt ist, benutzen Sie bitte die Anleitung E-Mail-Passwort ändern.

Nachdem Sie Ihre Daten eingetragen haben klicken Sie auf «Weitere Einstellungen».



Geben sie hier den gewünschten Namen an für dieses Mailkonto.


Eine gute Wahl ist ihre Mailadresse.



Wählen Sie nun den Reiter

«Postausgangsserver» und aktivieren Sie die Authentifizierung für den Postausgangsserver und wählen Sie aus, dass dieselben Einstellungen wie beim Posteingangsserver verwendet werden sollen.

Ansonsten geben sie hier die korrekten Login Daten für den verwendeten Postausgangsserver ein.



Wählen Sie anschliessend den Reiter **«Erweitert»**, ändern Sie den SMTP-Port auf **«587»**.
Haben Sie SSL für den Postausgangsserver aktiviert, ändern Sie den Port auf **«465»**.

- SMTP ohne SSL: 587
- SMTP mit SSL: 465

Der Port für den Posteingangsserver hängt vom ausgewählten Protokoll (POP3 oder IMAP) ab und davon, ob SSL aktiviert ist oder nicht. Wählen Sie je nach Konstellation folgenden Port aus:

- IMAP ohne SSL: 143
- IMAP mit SSL: 993
- POP3 ohne SSL: 110
- POP3 mit SSL: 995

Wenn Sie IMAP verwenden, geben Sie im Feld **«Stammordnerpfad»** den Wert **«INBOX»** (ohne Anführungszeichen) ein, sonst funktioniert die Anzeige der E-Mails im Posteingang nicht korrekt.

Wenn das Konto mit POP3 eingerichtet ist, kann bei Bedarf die Option **«Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen»** aktiviert werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Nachrichten nach einer sinnvollen Anzahl an Tagen vom Server gelöscht werden, da sonst das Postfach überfüllt werden kann.

Klicken Sie danach auf **«OK»** und schliessen die Einrichtung ab.